

E-mail v telefonu

Na čtení a psaní e-mailů už nepotřebujete počítač!
Stačí vám mobil.

Nastavte si mobil v cuku letu:

Začněte zvolením tlačítka „Start“, vyberte „Nastavení“, dále „Připojení“ a „GPRS“.



Vyberte „Nové“ a doplňte potřebné parametry: „Popis“ např. **GPRS Web**; „Připojuje se k“ dejte Internet; a poslední nastavovaná položka bude „Přístupový bod“ tam doplňte malými písmeny slovo **internet (*)**. Nyní stiskněte 4x „Hotovo“

GPRS		Přidat GPRS	abc
1 Nové...		Popis: <input type="text" value="GPRSweb"/>	
		Připojuje se k: Internet ◀ ▶	
		Přístupový bod: internet	
		Uživatelské jméno:	
		Heslo:	
Hotovo	Nabídka	Hotovo	Storno

Pokračujeme nabídkou „Start“, „Zprávy“ a „Nový e-mailový účet...“.

1	Start		Zprávy	
Vodafone CZ 14:03 Wi-Fi: Vypnuto 11.7.2007 Profil: Vibrace SMS (0), MMS (0), E-mail (0) Žádné nadcházející události	Zprávy Fotoaparát Obrázky a videa	Seznam hovorů Kontakty Nastavení	Internet Explorer Kalendář Úkoly	1 Zprávy SMS 2 MMS 3 Nový e-mailový účet...
Start	Kontakty	Další	Nabídka	Vybrat

Zde zadejte Vaši emailovou adresu a stiskněte „Další“. Na další stránce zvolte, jaký typ emailu chcete nastavovat a dejte „Další“

Nastavení e-mailu	abc	Nastavení e-mailu	abc	Nastavení e-mailu	abc
E-mailová adresa: <input type="text"/>		Poskytovatel e-mailu: <input type="text" value="Vyberte svého poskytovatele"/>		Poskytovatel e-mailu: <input type="text" value="Internetový e-mail"/>	
<input type="checkbox"/> Pokusit se získat nastavení e-mailu z Internetu automaticky				Váš poskytovatel služeb Internetu (ISP) nebo poskytovatel webových e-mailových služeb podporuje e-mail POP nebo IMAP. Nejste-li si jistí, zeptejte se svého poskytovatele.	
Ochrana osobních údajů					
Storno	Další	Předchozí	Další	Předchozí	Další

Nyní zadejte Vaše jméno, které se bude zobrazovat před Vaší emailovou adresou. Na dalších stránkách vyplňte „**Server příchozí pošty**“ a „**Typ účtu**“; zda chcete kontrolovat emaily automaticky nebo ručně; Vaše „**Uživatelské jméno**“ a „**Heslo**“ k emailu. Nakonec server pro odchozí poštu **smtp.vodafonemail.cz (**)**. Položka „**Server odchozí pošty požaduje ověření**“ viz. **(***)**

Nastavení e-mailu	Nastavení e-mailu	Nastavení e-mailu
Vaše jméno: <input type="text"/> <small>(Příklad: Jan Vlk)</small> Zobrazovaný název účtu: adresa.cz <small>Název pro tento účet v tomto zařízení.</small>	Server příchozí pošty: <input type="text"/> <small>Nejste-li si jistí, vyžádejte si nastavení POP/IMAP od svého poskytovatele.</small> Typ účtu: POP3	Instalace je dokončena. Chcete-li stáhnout e-mail, klepněte na Automatické odesílání/příjem: <input type="text" value="Ručně"/>

[Zkontrolovat nastavení stahování](#)

Předchozí	Další	Předchozí	Další	Předchozí	Dokončit
Nastavení e-mailu		Nastavení e-mailu			
Uživatelské jméno: <input type="text"/> <small>(Příklady: janv, doména\janv, janv@konto.cz atd.)</small> Heslo: <input checked="" type="checkbox"/> Uložit heslo		Server odchozí pošty (SMTP): <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Server odchozí pošty požaduje ověření <input checked="" type="checkbox"/> Použít stejné jméno a heslo k odesílání e-mailu			
Upřesnit nastavení serveru					
Předchozí		Předchozí			

(*) Používáte-li Vodafone kartu, zadejte: **ointernet**

()** Neplatí pro Vodafone kartu, zadejte SMTP server providera

(*)** Používáte-li Vodafone kartu a smtp server svého providera, je možné, že budete muset tuto položku zaškrtnout a nastavit odchozí poštu.

Jak odeslat a přijmout E-mail

Otevřete „**Start**“, „**Zprávy**“ a nově vytvořený emailový účet.



Stiskněte „Nabídka“ a „Nová“. Po napsání emailu dejte „Odeslat“

